


INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 1.


Wykonaj skanowanie aby odnaleźć produkt.



INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 2.

Po wyłączeniu uruchom program ponownie.




Aktualizacja portu COM

Do poprawnego ustawienia portu COM wymagany jest restart aplikacji. Aplikacja zostanie zamknięta, uruchom ją ponownie

OK

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 3. Skanowanie.



Przygotowanie skanowania

Postęp skanowania: 3 %

Dalej

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 4. Wybór urządzenia.

The screenshot shows the 'ELITECH MANAGER 1.0' application window. At the top left is the 'Elitech' logo. To the right are three buttons: '+ Dodaj produkt', 'Ustawienia' (with a monitor icon), and 'Pomoc' (with a question mark icon). Below the logo area is a grey bar with a '← Wróć' button. The main content area features a box titled 'ZNALEZIONE URZĄDZENIA' containing a list of numbers: 2, 3, and 5. A hand cursor is positioned over the number 5. To the right of this box is a '→ Dalej' button.

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 5.

- nazwij produkt.
- wybierz adres urządzenia, ten sam co w regulatorze w parametrze "o: o08"
- wpisz numer seryjny regulatora
- wpisz klucz KEY

ELITECH MANAGER 1.0

Elitech

+ Dodaj produkt Ustawienia Pomoc

← Wróć

DODAJ URZĄDZENIE

Nazwa urządzenia:

Adres urządzenia:

S/N:

KEY1:

+ Dodaj Urządzenie

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 6. Aktywacja programu.

ELITECH MANAGER 1.0

Elitech

+ Dodaj produkt Ustawienia Pomoc

(2) ECB-1000S: Nowy produkt S/N: 607501 **X** Usuń

Wyjścia:

Nastawa = 10,0°

Histereza = 1,0°

Wykres

Raporty

Konfiguracja

Przerwa w obwodzie czujnika komory

Zdarzenia

14:53:45	14.03.2017	Załączenie agregatu	Nowy produkt(607501)
14:53:45	14.03.2017	Włączony wentylatylator	Nowy produkt(607501)
14:53:45	14.03.2017	HACPP Alarm niskiej temperatury	Nowy produkt(607501)
14:53:45	14.03.2017	Przerwa w obwodzie czujnika komory	Nowy produkt(607501)

www.elitech.com.pl

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ELITECH MANAGER.

Krok 7. Program został uruchomiony.

The screenshot displays the ELITECH MANAGER 1.0 software interface. At the top, there is a blue header with the logo and title. Below the header, the main content area shows the product name "(2) ECB-1000S: Nowy produkt" and its serial number "S/N: 607501". A large circular gauge displays the current temperature as 24,6°. To the right of the gauge, there are several status icons: a snowflake, a red lightbulb, a warning triangle, a fan, a document, and a HACCP symbol. Below these icons, there are two input fields: "Nastawa = 10,0°" and "Histereza = 1,0°". On the right side, there are three buttons: "Wykres", "Raporty", and "Konfiguracja". A green bar at the bottom of the main content area indicates the device is "Online". Below this, there is a "Zdarzenia" (Events) section with a list of four events, each with a timestamp, a description, and the product name.

ELITECH MANAGER 1.0

Elitech

+ Dodaj produkt Ustawienia Pomoc

(2) ECB-1000S: Nowy produkt S/N: 607501 X Usuń

Wyjścia:

24,6°

Nastawa = 10,0°

Histereza = 1,0°

Wykres

Raporty

Konfiguracja

Online

Zdarzenia

14:57:33	14.03.2017	Włączone oświetlenie	Nowy produkt(607501)
14:56:34	14.03.2017	Alarm niskiej temperatury	Nowy produkt(607501)
14:53:45	14.03.2017	Załączenie agregatu	Nowy produkt(607501)
14:53:45	14.03.2017	Włączony wentylatylator	Nowy produkt(607501)

www.elitech.com.pl